

ПАМЯТКА ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К ИТ-РЕСУРСАМ КЛАСТЕРА Т1



КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ?

1. **В день приема в Кластер Т1** в вашем почтовом ящике Т1 Консалтинг (xxxx@t1-consulting.ru) найдите **письмо от пользователя** Заруцкий Никита Игоревич (nzarutskiy@t1-integration.ru). **Тема письма: «Учетная запись Т1!»**. В письме вы найдете свои новые **логин и пароль от учетной записи Т1** для подключения к почте и прочим ИТ-ресурсам Кластера Т1.
2. Настройте почту, следуя инструкции [ниже по тексту](#). Теперь в вашем клиенте Outlook вам будут доступны сразу **2 почтовых ящика**: в домене @t1-consulting.ru и в домене @t1.ru.
3. Настройте **подключение VPN**, следуя инструкции [ниже по тексту](#). После этого вам будут доступны информационные ресурсы Кластера Т1, в том числе портал <https://www.ts/>

ПОДПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ В HR-LINK

4. **Внимание!** Кадровые документы на прием в КЭДО HR-link придут вам на новую почту в домене @t1.ru. При входе в HR-link необходимо использовать опцию «Войти через Т1» (как показано на скрине ниже по тексту).

Войти в HR-Link




Если при подключении к ресурсам Т1 что-то пошло не так – срочно пишите на адрес техподдержки sd@inno.tech

ИНСТРУКЦИИ


Добавление почтового ящика Т1.....	2
Настройка VPN для учетки Т1: Импорт сертификата для VPN.	4
Настройка VPN для Т1: Подключение к VPN (Cisco any connect)	8

Добавление почтового ящика Т1.


1. В outlook нажать «Файл»




2. Нажать «+ добавить учётную запись»




3. Ввести адрес электронной почты «login@t1.ru» и нажимаем «Подключить»



4. Выбираем «Exchange»




5. В окне авторизации нажимаем «Больше вариантов» выбираем «Использовать другую учетную запись»



6. Пишем домен\логин и пароль:


t1\login




7. После этого перезапускаем приложение Outlook. В левом меню появится почтовый ящик.

Настройка VPN для учетки T1: Импорт сертификата для VPN.


1. Вам на почту придёт сообщение с сертификатом для подключения к VPN.




2. Необходимо на файл во вложении нажать правой кнопкой и кликнуть «Открыть»




3. Нажимаем «Открыть»





4. Нажимаем «Далее»



5. Нажимаем «Далее»



6. В поле «Пароль:» необходимо скопировать пароль, который был прислан в письме с сертификатом. Параметры оставляем без изменений



7. Нажимаем «Далее»



Хранилище сертификатов

Хранилища сертификатов - это системные области, в которых хранятся сертификаты.

Windows автоматически выберет хранилище, или вы можете указать расположение сертификата вручную.

- Автоматически выбрать хранилище на основе типа сертификата
- Поместить все сертификаты в следующее хранилище

Хранилище сертификатов:

Обзор...

Далее

Отмена

8. Нажимаем «Готово»



Завершение мастера импорта сертификатов

Сертификат будет импортирован после нажатия кнопки "Готово".


Были указаны следующие параметры:

Выбранное хранилище сертификатов	Автоматический выбор мастером
Содержимое	PFX
Файл	C:\Users\nzarutskiy\AppData\Local\Microsoft\

Готово

Отмена


9. Импорт успешно выполнен



Настройка VPN для T1: Подключение к VPN (Cisco any connect)



1. Открываем приложение cisco any connect.
2. В поле Host пишем vpn1.t1.ru и нажимаем «Подключение».



3. Необходимо ввести пароль от учётной записи T1 и готово

